

Rede Wireless minedu

Configuração




MAIOR


INSTRUÇÕES PARA LIGAÇÃO À REDE WIRELESS minedu SISTEMA OPERATIVO WINDOWS VISTA / WINDOWS 7

Para utilizar a rede Wireless minedu no seu computador portátil proceda da seguinte forma:
Certifique-se que o módulo de radiofrequência do seu portátil está activado.


1. Clique no botão **Iniciar** e de seguida em **Ligar a**.



2. Na janela **Ligar a uma rede** clique na opção **Configurar uma ligação ou rede** no canto inferior esquerdo.



3. Na janela **Ligar a uma rede** clique na opção **Ligar manualmente a uma rede sem fios**, e de seguida clique no botão **Seguinte**.



4. Preencha as informações solicitadas de acordo com a figura e clique no botão **Seguinte**.

Ligar manualmente a uma rede sem fios

Introduzir informações para a rede sem fios que pretende adicionar

Nome de rede:

Tipo de segurança:

Tipo de encriptação:


Chave de Segurança/Frase de Acesso: Ver caracteres

Iniciar automaticamente esta ligação


Ligar mesmo que a rede não esteja a difundir

Aviso: Se seleccionar esta opção, a privacidade do computador poderá ficar em risco.



5. Clique na Opção **Alterar definições de ligação**.



6. Clique no separador **Segurança** e escolha um método de autenticação na rede, neste caso, **EAP protegido (PEAP)** e clique no botão **Definições**.



7. Desactive a opção **Validar o certificado do servidor**. Escolha **EAP protegido (EAP-MSCHAP V2)** para o método de Autenticação e active a opção **Permitir re ligação rápida**. Clique no botão **Configurar** e desactive a opção **Utilizar automaticamente o nome de início de sessão e a palavra-passe do Windows**.



8. Clique em **OK** em todas as janelas abertas utilizadas para a configuração de rede.

9. Clique no balão que vai surgir no canto inferior direito, será solicitada a informação de login. Deverá inserir o nome de **utilizador** e a **palavra-passe** utilizada para aceder à sessão de utilizador Geral. Não é necessário colocar informação sobre o login de Domínio. Clique em **OK**.

